

# HTTPS通信設定

# 目次

## 1.本体の設定

## 2.証明書のダウンロード

## 3.ブラウザの設定


- Internet Explorer/Google Chrome
- FireFox

## 4.通信チェック対象外設定


- 対象外IP設定
- 対象外URL設定

# 1.本体の設定


- ①ブラウザのURL入力欄にMRBのIPアドレスを入力し、MRBにアクセスします。  
※初期設定では『192.168.124.254』となっています。



- ②『ログイン』をクリックします。



- ③ユーザIDとパスワードを入力し『ログイン』をクリックします。  
※初期設定では『管理者ユーザ:root、パスワード:mr-5』となっています。



④右上の『設定』を選択し、左側『HTTPS通信』をクリックします。



⑤ラジオボタンより『利用する』を選択し、『次へ』をクリックします。



⑥内容を確認した後『確認』をクリックし、設定は完了です。




## 2. 証明書のダウンロード




①左側『情報』を選択し、『証明書ダウンロード』をクリックします。



②以下のポップアップが表示されましたら、『ファイルを保存する』を選択し、『OK』をクリックします。



③任意のフォルダに移動し『保存』をクリックしましたら、作業は完了です。





## 3.ブラウザの設定

- Internet Explorer/Google Chrome  
をお使いの場合の設定


①ダウンロードした証明書をダブルクリックして開きます。




②ポップアップが表示されますので、『開く』をクリックします。




③『全般』タブより、『証明書のインストール』をクリックします。




④ポップアップが表示されますので、『次へ』をクリックします。




⑤ラジオボタンより、『証明書をすべて次のストアに配置する』を選択した後『参照』より、"信頼されたルート証明機関"を選択し、『次へ』をクリックします。




⑥内容を確認し、『完了』をクリックします。



⑦以下のようなダイアログが表示されましたら、『OK』をクリックします。



⑧以下のポップアップより『OK』をクリックして、設定は完了です。



## ・FireFoxをお使いの場合の設定

①Firefoxのブラウザを開き、右上の『メニュー』より『オプション』を選択します。




②左側『詳細』を選択し、『証明書』タブから『証明書を表示』を選択します。




③ポップアップが表示されましたら、『認証局証明書』タブより『インポート』をクリックします。



④Step2でダウンロードした証明書を選択し、『開く』をクリックします。



⑤チェックボックスが3つ表示されますので、全てにチェックを入れて『OK』をクリックします。



⑥証明書一覧に発行者名が"Technol"の『mrb.....』という証明書がありましたら、『OK』を押して作業は完了です。





## 4.通信チェック対象外設定


## ・対象外IP設定

※指定したIPはHTTPS通信のチェックを行わなくなります。  
IPフィルタリングのホワイトリストと合わせて使用して下さい。


- ①ブラウザのURL入力欄にMRのIPアドレスを入力し、MRにアクセスします。  
※初期設定では『192.168.124.254』となっています。



- ②『ログイン』をクリックします。



- ③ユーザIDとパスワードを入力し『ログイン』をクリックします。  
※初期設定では『管理者ユーザ:root、パスワード:mr-5』となっています。



④右上の『設定』を選択し、左側『HTTPS通信』をクリックします。



⑤『対象外IP』をクリックします。



⑥画面中程の『追加』をクリックします。



⑦入力欄にIPアドレスを入力し、『追加』をクリックします。




⑧設定を確認した後、『追加』をクリックしましたら設定は完了です。




## ・対象外URL設定

※指定したURLはHTTPS通信のチェックを行わなくなります。  
URLフィルタリングのホワイトリストと合わせて使用して下さい。

- ①ブラウザのURL入力欄にMRのIPアドレスを入力し、MRにアクセスします。  
※初期設定では『192.168.124.254』となっています。



- ②『ログイン』をクリックします。



- ③ユーザIDとパスワードを入力し『ログイン』をクリックします。  
※初期設定では『管理者ユーザ:root、パスワード:mr-5』となっています。




④右上の『設定』を選択し、左側『HTTPS通信』をクリックします。



⑤『対象外URL』をクリックします。



⑥画面中程の『追加』をクリックします。





⑦入力欄にIPアドレスを入力し、『追加』をクリックします。



⑧設定を確認した後、『追加』をクリックしましたら設定は完了です。

