

MRB操作マニュアル

メールサーバ登録


目次

1. メールサーバ登録
2. メールサーバ削除
3. メールサーバー一括登録


1. メールサーバ登録

メールサーバを登録することでMRBのセキュリティ判定からホワイトリスト判定され、
予期しないブロックによりメールが受信できない等の事象を解消することができます
メールサーバ登録の手順について説明します

① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします



② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「メールサーバ登録」をクリックします



- ④ 「追加」をクリックします



- ⑤ メールサーバのIPアドレスを入力し、「追加」をクリックします

設定 - セキュリティ

メールサーバ登録

IPアドレス追加

メールサーバIP

メールサーバのIPアドレスを登録することができます。
登録されたIPアドレスはホワイトリストと同じ扱いになります。

- ⑥ 設定を確認し、「追加」をクリックして設定は完了です

設定 - セキュリティ

メールサーバ登録

IPアドレス追加


設定しますか？

メールサーバIP 10.10.10.10


2. メールサーバ削除

登録したメールサーバを削除する手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします



- ② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「メールサーバ登録」をクリックします



- ④ 削除したいURLの「削除」のチェックボックスを選択し、「削除」をクリックします




⑤ 「削除」をクリックして、削除は完了です




3. メールサーバー一括登録

複数メールサーバを一括で登録する手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします



- ② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします




- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「メールサーバ登録」をクリックします



- ④ 「ファイルの選択」をクリックします



- ⑤ メールサーバ設定ファイルを選択し、「開く」をクリックします



- ⑥ メールサーバを置き換える場合は「アップロード（置換）」、追加する場合は「アップロード（追加）」をクリックします



※メールサーバ設定ファイルのサンプル



- ⑦ 下記のようにメールサーバ登録が変更されていれば設定完了です

設定 - セキュリティ

メールサーバ登録

ファイルの選択 ファイルが選択されていません アップロード(置換) アップロード(追加)

ダウンロード

消去 追加 修正 削除

メールサーバIP	修正	削除
10.10.10.10	☐	☐
20.20.20.20	☐	☐